

NÉCESSAIRE PUDIM DE PANO



NÉCESSAIRE PUDIM DE PANO



www.lanmax.com.br

POR MÔNICA ROMA (PARA LANMAX)

Confeccionado com a técnica Pudim de Pano, que consiste em sobrepor camadas de retalhos tecido e quilting, o charmoso nécessaire é fácil de ser reproduzido e pode ser usado em diferentes ocasiões



Aponte sua
camera para
o QR Code ou
clique sobre
ele e assista
ao vídeo
dessa aula



MATERIAIS UTILIZADOS

- Mini Máquina para costura Lanmax LMD 505A
- Máquina para costura doméstica
- Linhas holográficas e brilhantes para costura
- Tecido de Tricoline estampado
- Retalhos diversos de tecidos
- Manta acrílica resinada
- Tule
- Aviamentos
- Retalhos de renda
- Cordões encerados
- Pé para quilting livre
- Passa-elástico
- Cordão de náilon
- Contas
- Botão de pressão Lanmax
- Kit de botões AL-PBP (R) Lanmax
- Placa de corte A2 Lanmax
- Mesa de passar portátil Lanmax
- Ferro de passar Lanmax
- Tesoura escalope Lanmax
- Tesoura de precisão para tecido Lanmax
- Alfinetes Lanmax
- Caneta para tecido apagável Lanmax
- Kit Mágico Panda Lanmax
- Linha e agulha para costura
- Moldes



01. Risque o molde da lapela sobre o tecido principal e sobreponha o tecido à manta acrílica. Passe a ferro.



02. Rasgue alguns retalhos e posicione-os sobre o risco feito no tecido principal.



03. Repita o processo até cobrir toda a marcação do molde.



04. Aos retalhos, sobreponha pedaços de linhas holográficas, cordões encerados, aviamentos e pedaços de renda.



05. Cubra todo o trabalho com um pedaço de tule.



06. Alfinete tudo muito bem.



07. Encaixe o pé para quilting na máquina de costura e isole os dentinhos da máquina.



08. Coloque o trabalho na máquina, posicionando a agulha em direção ao meio da peça.



09. Ajuste a máquina para a velocidade e ponto máximos. Costure, fazendo o quilting livre sobre todo o trabalho.



10. Risque o molde no tecido de forro e sobreponha-o ao trabalho principal, direito com direito. Alfinete.



11. Retire o pé para quilting da máquina e encaixe o pé calçador normal.



12. Leve o trabalho à máquina e passe uma costura sobre o risco, deixando uma abertura na parte reta para virar o trabalho.



13. Recorte o excesso de tecido após a costura.



14. Dê piques nas partes curvas da peça antes de virar no lado direito.




15. Vire a lapela no lado direito.




16. Acerte a abertura deixada para virar a peça e alfinete.



17. Passe uma costura nas laterais e parte superior da lapela.




18. Recorte as outras partes do necessário no tecido estampado e sobreponha as partes à manta acrílica.




19. Com o auxílio do giz Panda, risque o matelassê em ângulo de 45° sobre todas as partes, utilizando a régua para patchwork.




20. Costure sobre os riscos à máquina.



21. Corte o tecido para a canaleta de acordo com as medidas indicadas no molde. Dobre ao meio e vinque a ferro.



22. Marque 1cm em cada lateral, dobre para dentro e vinque a ferro.



23. Marque o meio da canaleta com um pique no tecido.



24. Sobreponha a marcação do meio da canaleta à marcação feita meio da parte frente do nécessaire. Alfinete.



25. Fixe as partes com uma costura à máquina.



26. Repita o processo na parte de trás do nécessaire.



27. Em uma das partes, marque 3cm da canaleta para baixo, no centro do nécessaire.



28. Marque também o centro da lapela.



29. Sobreponha o centro da lapela à marcação feita anteriormente em uma das partes do nécessaire, direito com direito. Alfinete.



30. Passe uma costura na parte reta da lapela, fixando-a na parte do nécessaire.



31. Dobre a ponta da lapela para cima e alfinete.



32. Sobreponha frente e costas do nécessaire, direito com direito, e passe uma costura nas laterais.



33. Alfinete o fundo, sobrepondo as marcações de centro.



34. Passe uma costura por toda a volta, prendendo o fundo.




35. Corte o forro no tecido, de acordo com o molde, e costure-o no mesmo processo da parte principal.



36. Retire o alfinete que segura a lapela dobrada.



37. Coloque o forro dentro da parte principal do nécessaire, direito com direito, e alfinete.



38. Costure toda a volta, deixando uma abertura para virar sobre a parte da lapela.



39. Vire o nécessaire no lado direito, pela abertura deixada.



40. Passe a ferro, mantendo a canaleta para cima.



41. Acerte a abertura deixada para virar e alfinete.



42. Rebata a costura em toda a volta da borda superior do nécessaire, já fechando a abertura deixada para virar.



43. Com o auxílio do passa-elástico, passe o cordão de náilon na canaleta.



44. Junte as pontas do cordão, passe uma conta e dê um nó. Queime as pontas do cordão para arrematar.



45. Passe mais um pedaço de cordão na canaleta, saindo com as pontas no lado oposto ao primeiro cordão.



46. Com um agulhão, fure a lapela no local do botão.



47. Aproveite e fure a frente do nécessaire na mesma direção do furo da lapela.



48. Encaixe o botão de pressão nos furos.




49. Feche o nécessaire pelos cordões e botão para finalizar.

Produtos Lanmax utilizados nesse projeto



Kit Aplicador de Botão Lanmax



Régua para Patchwork 15x30cm Lanmax



Caneta Fantasminha
Lanmax



Tesoura Com Fita
Métrica Lanmax



Tesoura Lanmax de Precisão
Lanmax



Passa-elástico Lanmax



Clips Prendedor para
Patchwork Pequeno Lanmax



Alfinetes Lanmax

Necessaire Pudin de Pano by Mônica Rama

Medidas:

- Espelho - Recortar 26x 15cm no tecido externo e forro.
- Carnaleta - Recortar 26x 6cm no tecido.
- Cordão - 2x 66cm.



Fundo

Recortar 1 X tecido externo,
manta R1 e forro.

Fundo

Recortar 1 X tule, tecido
externo, manta R1 e forro.



**Clique nos ícones para seguir as nossas
redes sociais e ficar por dentro das novidades.**



[@lanmaxcostura](#)



[@patchartelanmax](#)



[@PatchArtecomLanmax](#)